
Supprimer le virus raccourci de votre clé USB ou pc

Objectif:

- Etre capable de supprimer le virus raccourci de votre clé USB ou pc

Définitions

- Le virus de raccourci transforme vos dossiers et fichiers en raccourci, si votre clé USB ou votre ordinateur est infecté par ce virus, vous perdez l'Access à vos données.
- Le virus de raccourci se transforme généralement par le biais d'un périphériques USB, y compris clés USB, disques durs externes, cartes mémoires, téléphones mobiles, appareils photo numériques…



Méthode de propagation

- Ce virus utilise un fichier scripte « .vbs » qui lance une série des tâches, il fait aussi deux copies de son code et clé de registre pour une utilisation temporaire.
- les clefs USB et les disques externes représentent des outils idéales pour infecter les ordinateurs et tous les supports amovibles qui y seront infectées afin de sauter d'un ordinateur à l'autre.
- Le virus raccourci ne se limite pas à endommager les données.

apcpedagogie.com

- Dès qu’il infect votre machine, le moment que vous voyez des raccourcis. Le virus se connecte à son serveur, pour obtenir les commandes et envoyer les informations volées, il peut aussi vous infect par d’autres Malware ou mettre à jour ses codes.

Méthode de suppression

- Pour enlever ce virus il y'a beaucoup des méthodes mais Je vais vous expliquer une seule méthode étape par étape qui peut vous aider à supprimer ce virus définitivement.
- Cette méthode est basé sur l’utilisation de l’invite de commande CMD.
- Branchez votre clé USB et notez sa lettre dans le poste de travail, appuyer sur les touches **Windows+R** et tapez **CMD**
- Ensuite tapez cette comande:
- **Attrib -r -s -h /S /D G:*.***

  Remarque: le G: fait référence à la lettre du clé USB donc à modifier selon le votre.

Source : https://apcpedagogie.com/supprimer-virus-raccourci-de-cle-usb-pc · téléchargé le 07/11/2026 · © APC Pédagogie · apcpedagogie.com

apcpedagogie.com